Configurazione del Gateway di Desktop Remoto

Windows

1. Aprire il client 'Desktop Remoto' e cliccare su 'Mostra Opzioni'



2. Cliccare poi sul tab 'Avanzate'

Sonne Conne	ssione Desk	top remot	to	b.	_20		\times
-	Conne Desl	ession (top	e remo	oto			
Generale	Visualizza	Risorse loc	ali Prestaz	tion Avan	zate		
Impostazi	oni di access	0					
	Immettere i	nome del	computer re	moto.			
~8	Computer:	Esemp	pio: compute	er.fabrikam.o	com	~	
	Nome uten	te:					
	ll campo de completo d	el nome del i un compu	l computer è iter remoto.	vuoto. Imm	iettere i	l nome	
Impostazi	oni di conne	sione					
	Salvare le i estensione	mpostazior RDP o api	ni di conness rire una conr	sione corren	iti in un Ivata.	file con	
	Sal	va	Sal <u>v</u> a con	nome	A	pri	
 Nascor 	ndi <u>o</u> pzioni			Conne	etti	2	

3. Nella sezione 'Avanzate' cliccare su 'Impostazioni...'

Generale	Visualizza	Risorse locali	Prestazioni	Avanzate		
Autentica	azione serve	r				
æ	L'autenticazione del server verifica che si stia eseguendo la connessione al computer remoto corretto. Il rigore della verifica è determinato dai criteri di sicurezza del sistema.					
	Avvisa	-				-
Conness	ione da nost	azioni remote				
	Configura Desktop r	impostazioni pe emoto durante l azioni	er la connessio 'utilizzo in rem	one tramite (oto.	Gateway	

4. Configurare le impostazioni di connessione come in figura e cliccare su 'OK'

🗟 Impostazioni server G	ateway Desktop remoto	>	
Connes	sione		
Deskt	top remoto		
Impostazioni di connessior	ne		
O Rileva automaticament	te impostazioni del server Gateway Des	ktop remoto	
O Usa le impostazioni del	server Gateway Desktop remoto segu	enti:	
Nome server:	Nome server: vdi-web.chem.polimi.it		
Metodo di accesso:	Richiedi password	~	
✓ Ignora server Gate	way Desktop remoto per indirizzi locali		
○ Non usare un server G	ateway Desktop remoto		
Impostazioni di accesso			
Nome utente: Nes	suna specificata		
Al momento della conne remoto verrà richiesto di	ssione a questo server Gateway Deskto specificare le credenziali.	op	
🗹 U <u>s</u> a credenziali di Ga	ateway Desktop remoto per il computer	remoto	
	ОК	Annulla	

5. Tornare nel tab 'Generale'. Nel campo 'Computer' inserire il nome della macchina a cui si vuole accedere, nel campo 'Nome utente' inserire il proprio username dipartimentale nella forma CHKNET\<username>

Cliccare poi su 'Connetti'

	Connessio Deskto	one p remoto			
Generale Impostazi	Visualizza Risorse oni di accesso Immettere il nome Computer:	e locali Prestazioni A del computer remoto. empio: computer fabrik e del computer è vuoto. mputer remoto.	am.com	∼ e il nome]
Impostazi	oni di connessione Salvare le imposta estensione RDP o <u>S</u> alva	zioni di connessione co aprire una connession Sal <u>v</u> a con nome	orrenti in u e salvata.	n file con Apri	

Cliccando su 'Salva con nome...' la connessione può essere salvata

Mac OS

Scaricare il client Desktop Remoto da <u>https://apps.apple.com/app/microsoft-remote-desktop/id1295203466?mt=12</u>

Per impostare un nuovo gateway nelle preferenze dell'app Remote Desktop:

1. Clicca su 'Microsoft Remote Desktop > Preferences... > Gateway'



2. Cliccare sul + per aggiungere un gateway

3. Impostare questi parametri:

- o Gateway name: vdi-web.chem.polimi.it
- User account: CHKNET\<proprio username>

0		Preferences	
	Add a Gateway		
RD Gatev RD Gatev	Gateway name:	vdi-web.chem.polimi.it	edu
	Friendly name:	RD Gateway	
	User account:	CHKNET\ <username></username>	i
		Cancel	dd
		This gateway is not used by any PC connecti	ons.

4. Clic su 'Connections > Add PC'



5. In **'PC name**' inserire il nome del pc a cui ci si deve collegare, nel campo **'Gateway**' selezionare il gateway creato in precedenza. Cliccare poi su **'Add**'