## Configuring remote desktop gateway

## Windows

1. Open the 'Remote Desktop' client and click on 'Show Options'



## 2. Then click on the 'Advanced' tab

Sonne Conne	ssione Des	ktop remot	:0	<u> -</u>		×	
<b>I</b>	Conn Des	ession <b>ktop</b>	e remo	to			
Generale	Visualizza	Risorse loc	ali Prestazio	on Avanza	ate		
Impostaz	ioni di acces	sso					
	Immettere	Immettere il nome del computer remoto.					
1	Computer: Esempio: computer.fabrikam.com ~						
	Nome utente:						
	Il campo del nome del computer è vuoto. Immettere il nome completo di un computer remoto.						
Impostaz	ioni di conne	essione					
	Salvare le estension	e impostazior e RDP o api	ni di connessio nire una conne	one correnti essione salv	in un file o ata.	con	
	<u>S</u> a	alva	Sal <u>v</u> a con n	ome	<u>A</u> pri		
Nascon	ndi <u>o</u> pzioni			Connett	i	2	

3. In the 'Advanced' section click on 'Settings... '

Generale	Visualizza Risorse locali Prestazioni	Avanzate		
Autentica	azione server L'autenticazione del server verifica che connessione al computer remoto corrett è determinato dai criteri di sicurezza del	si stia esegu to. Il rigore d sistema.	uendo la ella verifica	
	Se l'autenticazione del server non riesc	e:		
		\		
Conness	one da postazioni remote			
6,	Configura impostazioni per la connessio Desktop remoto durante l'utilizzo in rem	one tramite G oto.	ateway	
	Impo <u>s</u> tazioni			

4. Configure the connection settings as shown and click on 'OK'

👵 Impostazioni server 🤇	Gateway Desktop remoto	>
Connes	sione	
Deskt	top remoto	
Impostazioni di connession	ne	
O <u>R</u> ileva automaticamen	te impostazioni del server Gateway De	sktop remoto
O Usa le impostazioni de	server Gateway Desktop remoto segu	uenti:
Nome server: vdi-web.chem.polimi.it		
Metodo di accesso:	Richiedi password	~
Ignora server Gate	way Desktop remoto per indirizzi locali	
○ Non usare un server G	ateway Desktop remoto	
Impostazioni di accesso		
Nome utente: Nes	suna specificata	
Al momento della conne remoto verrà richiesto di	ssione a questo server Gateway Deskt specificare le credenziali.	top
🔽 U <u>s</u> a credenziali di Ga	ateway Desktop remoto per il computer	remoto
	ОК	Annulla

5. Return to the 'General' tab. In the 'Computer' field enter the name of the machine you want to access, in the 'Username' field enter your departmental username in the form CHKNET\<username>

Then click on 'Connect'

<b>1</b>	Connessio Deskto	one <b>p remot</b>	0			
Generale	Visualizza Risorse	e locali Prestazioni	Avanzate			
Impostaz	ioni di accesso					
	Immettere il nome del computer remoto.					
	Computer: Esempio: computer.fabrikam.com ~					
	Nome utente:					
	Il campo del nome completo di un con	e del computer è vuo mputer remoto.	to. Immettere	il nome		
	ioni di connessione					
Impostaz			comenti in u	n file con		
Impostaz	Salvare le imposta estensione RDP o	aprire una connessione	ione salvata.	THE CON		
Impostaz	Salvare le imposta estensione RDP o <u>S</u> alva	sprire una connessione Sal <u>v</u> a con nom	ione salvata.	Apri		

By clicking on 'Save As... ' connection can be saved

## Mac OS

Download the Remote Desktop client from <u>https://apps.apple.com/app/microsoft-remote-desktop/id1295203466?mt=12</u>

To set up a new gateway in Remote Desktop app preferences:

1. Click on 'Microsoft Remote Desktop > Preferences... > Gateway'



- 2. Click on the + to add a gateway
- 3. Set these parameters:

- o Gateway name: vdi-web.chem.polimi.it
- User account: CHKNET\<just username>

000		Preferences	/01
RD Gatev RD Gatev	Add a Gateway Gateway name:	vdi-web.chem.polimi.it	łdu
	Friendly name: User account:	RD Gateway CHKNET\ <username> Cancel</username>	aa
+		This gateway is not used by any PC connect	ions.

4. Click on 'Connections > Add PC'



5. In '**PC name**' enter the name of the PC you want to connect, in the '**Gateway**' field select the gateway created previously. Then click on '**Add**'